

Gratismønster.

Mønsteret kan kun lastes ned og skrives ut fra min hjemmeside. Det er ikke anledning til å dele mønsteret videre, men du kan dele link til hjemmesiden.

Hilsen Bente

Liten mappe i veskeplast.

En praktisk mappe til div små-oppbevaring.

Mappen kan lett forstørres ved å skjære veskeplasten større, og lage remsene tilsvarende lengre.

Wondertape: er et godt hjelpemiddel for å feste delene før du syr. (du kan ikke bruke knappenåler på plasten) (WT er en dobbelsidig tape fra Prym, den er lett å sy gjennom)

Du trenger.

*Veskeplast, 1 stk, str 7 1/2" x 8"

*Stoff, små rester.

*Glidelås, minst 12" langt, gjerne "glidelås i metervis". Ikke kutt av lengden før den er påsydd.

*Wondertape.

Hvis glidelåsen er bredere enn 4mm bør du kutte stoffdeler til glidelåskanter litt bredere (mål bredden på glidelåsens taggekant).

Skjær i stoff:

Glidelåskanter: 2 stk, 2" x 7 1/2"

Lukkekanter i sidene: 2 stk, 1 1/2" x 5".


Veskeplast: 7 1/2" x 8"

-1. Glidelåskanter:

Brett stoffdelene dobbel på langs, vrangsidene inn. Stryk brettet flat. Den ene delen legges kant i kant med en av veskeplastens kanter som måler 7 1/2". Sy rettsøm, 1/4" sømrom. Dette blir glidelås-åpningens bakside (plastlommens innside). Lim litt Wondertape ytterst på stoffet (lengst bort fra plasten), brett kanten over, og press sammen, så delene limer seg sammen.


Sy en stikning ytterst langs kanten. Denne blir litt bredere enn baksidens kant, og vil derfor være mappens utside.

Den andre stoffdelen syes på samme måte til veskeplastens motsatte side.



-1.

-2. sy glidelåsen.
forklaring under



-2. Glidelåsen:

Bruk gjerne Wondertape til å feste glidelåsen med før du syr.

Glidelåsen må ha god lengde for at du skal klare å sy begge delene på. Legg den ene glidelås-siden under sydd stoffkant, slik at den ligger nesten helt inntil kanten.



Sy den fast med en stikning nær glidelåsen, trekk glideren bakover, forbi hele kanten, slik at det er lettere å sy en rett søm.

Brett veskeplaten slik at de to stoffkantene møtes på midten, lukk glidelåsen, mål hvor den skal syes fast på den andre kanten (fest glidelåsen med wondertape, evt lag merke).

Åpne glidelåsen så mye som mulig, trekk glideren langt forbi stoffkantenes ende (evt sy en søm over glidelås-enden bakerst, slik at ikke glideren hopper av). Nå kan de to stoffkantene trekkes fra hverandre, slik at det er lett å sy glidelåsen fast til den andre siden.

Lukk glidelåsen, og legg arbeidet flatt, slik at glidelåsen er på midten. Sy rettsøm helt ytterst langs begge sider. Sy flere ganger over glidelåsen. Klipp bort overskytende glidelås. Renskjær kantene hvis det er nødvendig.

-3.



-3. Lukkekant i sidene:

Stoffdelene som måler 1 1/2" x 5" legges rette mot rette langs sidenes kanter (på mappens oppside, der glidelåsen er), sy rettsøm, 1/4" sømrom.

Snu over til baksiden, brett først inn endene, deretter kantene, fest med litt wondertape. La bretten akkurat dekke kanten under. Sy en stikning på maskin fra oppsiden. Se at du får baksidens kant med i sømmen, også at det blir fint i endene.



Dette mønsteret er en del av mønsteret 'Hengemappe', fra 2010.

Bilder med trinn for trinn forklaring finnes i mitt onliekurs 'Beautybox'.

OBS, Wondertape er et nytt produkt etter at kurset ble laget, så der forklares med Vlisofix. Wondertape kan med fordel erstatte vlisofix her.

Gratismønster.

Mønsteret kan kun lastes ned og skrives ut fra min hjemmeside. Det er ikke anledning til å dele mønsteret videre, men du kan dele link til hjemmesiden.

Hilsen Bente